

NH1 Ver.4.0SをWindows10でご使用になる 場合について

自家発電設備の出力算定ソフトウェア「NH1 Ver.4.0S」は、Windows10で動作することが確認できました。

Windows10でご使用になる場合は、1及び2項にご注意いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、「NH1 Ver.4.0S」の取扱説明書の変更部分を3項に示しますので取扱説明書と一緒に保管いただきご利用くださいますようよろしくお願いいたします。

1. 「.NET Framework 3.5」が有効化されている必要があります。

Windows 8、Windows8.1と同様にWindows10にインストールする場合には「.NET Framework 3.5」が有効化されている必要があります。

確認及び手順につきましては、取扱説明書 p-24 の「インストールの前に」をご参照ください。

添付資料：《Windows10でご使用する際にご注意いただく事項》1. 「.NET Framework 3.5」の有効化をご参照いただいても結構です。

2. 高解像度ディスプレイ装備パソコンの「高 DPI 設定」を解除する必要があります。

高解像度 PC にインストールして使用する場合は、フォント表示が高 DPI の設定となっている場合にボタン等の非表示により操作不可能となる場合があります。「NH1 Ver.4.0S」をご使用の場合は DPI 設定を 100% にしてください。

設定は、取扱説明書 p228「制約事項への対応方法について（高 DPI 設定の解除）」をご参照いただくか添付資料をご参照ください。

添付資料：《Windows10でご使用する際にご注意いただく事項》2. 高解像度ディスプレイ装備パソコンの「高 DPI 設定」の解除をご参照いただいても結構です。

3. 取扱説明書に Windows10 の記載を追加する部分

「NH1 Ver.4.0S」の取扱説明書に「Windows10」等の記載を追加する部分は次のとおりです。

- (1) 「NH1 Ver.4.0S 新しい機能」・・・対応 OS に「Windows10」を追加。
 - ① 1) 対応 OS の 1 行目を「…、Windows8.1、Windows10上で…」とする。
- (2) p-20 「実行環境」・・・対応 OS に「Windows10」を追加等。
 - ① ハードウェアの 1 行目を「…、Windows8.1、Windows10が動作…」とする。
 - ② ソフトウェアの 6 行目として「Microsoft Windows 10 (64bit)」を挿入する。
 - ③ 現状 6 行目を「…タッチパネル機能 (Windows8 系以降)には…」とする。
- (3) p-24 「インストールの前に」・・・「.NET Framework 3.5」が有効化されていることの確認及び有効化の説明に「Windows10」を追加。
 - ① 2 行目を「…、Windows8.1、Windows10でご使用の場合」とする。
 - ② 5 行目を「…、Windows8.1、Windows10では…」とする。
- (4) p-38、39、40、41、42、51・・・アプリ登録の説明を Windows 8 以降とした。
 - ① p-38 の 4 行目、p-39 の 6 行目、p-40 の 5 行目、p-41 の 4 行目、p-42 の 5 行目、p-51 の 5 行目
「(Windows 8 系以降では、アプリ画面又はよく使うアプリに登録にされます。)」
- (5) p-191 「アンインストール」・・・Windows10 でプログラムと機能画面を表示する手順を追加。
 - ① (1)の最後に「Windows10 では、スタートメニューを右クリックし、[プログラムと機能] を選択などの方法で表示してください。」を追加する。
- (6) p-195 「新しい USB キードライバー (V6.3) の設定」・・・「Windows10」を追加。
 - ① 4 行目を「…、Windows8.1、Windows10において…」とする。
 - ② ※の 5 行目として「Windows10 では、スタートメニューを右クリックし、[プログラムと機能] を選択などの方法で表示してください。」を挿入する。
- (7) p-228 「制約事項への対応方法について (高 DPI 設定の解除)」・・・Windows 10 の方法を追加。
 - ① Windows10 の方法として本資料 p-3、4 を追加。
- (8) p-231 「ご注意」・・・「Windows10」を追加。
 - ① の 7. 項の 2 行目を「…、Windows8.1、Windows10は…」とする。


《Windows 10 でご使用する際にご注意いただく事項》

1. 「.NET Framework 3.5」の有効化


スタートメニューを右クリックし、メニューを表示し [プログラムと機能] を選択します。


表示された [プログラムと機能] 画面の「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックし、 [Windows の機能] 画面を表示します。

[Windows の機能] 画面の「.NET Framework 3.5」のチェックボックスがオンになっていることを確認してください。オフの場合にはチェックボックスをオンにしてください。



2. 高解像度ディスプレイ装備パソコンの「高 DPI 設定」の解除

- ① デスクトップの NH1Ver.4.0S のアイコン  を右クリックして、メニューを表示し、「プロパティ」を選択します。



- ② [NH1V40S のプロパティ] 画面の [互換性] を選択し、「高 DPI 設定では画面のスケールングを無効にする」のチェックが外れていることを確認してください。
チェックが入っていると画面が崩れます。

